

# GEBRUIKSAANWIJZING



\*SELECTOR\*

LAADINSTRUKTIES: Doe de diskette in uw disk-drive en zet de computer aan met de OPTION toets ingedrukt.

KEUZE MENU : Na het opstarten verschijnt het Keuzemenu. Met dit menu kunt u via de letters de programma's laden.

OPTIE X : Via deze letter komt u in het utility (gebruikersprogramma's) menu.

## UTILITY MENU

Bij elke optie verschijnt de mededeling: 'PRESS 'R' WHEN READY OR 'X' FOR EXIT'. Als u zeker bent, dat u die optie wilt gebruiken drukt u op R anders op X. NB: om uit het UTILITY menu te komen drukt u op de spatiebalk.

INSERT SOURCE DISK=doe de te kopiëren disk in de disk-drive.

INSERT DESTINATION DISK=doe de naar toe te schrijven disk in de disk-drive.

- OPTIE 1 : 'Create new selector master'. Met dit programma zet u op een lege diskette een nieuw SELECTOR programma (eerst formatteren!)
- OPTIE 2 : 'Add single-load file programm from disk.' Met dit programma kunt u diskette-spelletjes overzetten naar het SELECTOR programma. U moet de volledige naam intypen en het programma wordt overgezet naar de nieuwe disk.
- OPTIE 3 : 'Add single-load file programm from cass.' Met dit programma kunt u spelletjes van cassette naar disk overzetten, die uit EEN LAADDEEL!!! bestaan. Na het laden typt u de naam in van het spel en het spel wordt dan automatisch op de SELECTOR disk gezet.
- OPTIE 4 : 'transfer programm to disk.' Met dit programma kunt u een spel uit het SELECTOR-programma overzetten naar een disk zonder SELECTOR programma. (Kiezen met de letters).
- OPTIE 5 : 'transfer programm to cass.' Met dit programma kunt u een spel uit het SELECTOR-programma overzetten naar een cassette.
- OPTIE 6 : 'transfer programm to other SELECTOR.' Met dit programma kunt u een spel uit de SELECTOR overzetten naar een andere disk waarop al een SELECTOR staat (zie OPTIE 1).
- OPTIE 7 : 'Rename a SELECTOR programm.' Met dit programma kunt u de naam veranderen van een spel in de SELECTOR. U kiest met de letters welke naam u wilt veranderen en daarna typt u de nieuwe naam in.
- OPTIE 8 : 'Delete a SELECTOR programm.' Met dit programma kunt u een programma verwijderen uit de SELECTOR. U kiest met de letters welk spel er verwijderd moet worden.
- OPTIE 9 : 'Update a SELECTOR disk to XL.' =verbeter de diskette voor de XL?????
- OPTIE 0 : 'Sector by sector disk copy'. Met dit programma kunt u diskettes via de sectors kopiëren.
- OPTIE F : 'Format disk-1050 density.' Met dit programma kunt u diskettes formatteren in enhanced-density (voor ATARI 1050 & XF551.)
- OPTIE S : 'Format disk-single density.' Met dit programma kunt u diskettes formatteren in single density (Voor 'oude' ATARI 810 drive)
- OPTIE C : 'Change disk name.' Met dit programma kunt u de naam van de diskette veranderen (zie linksboven scherm). Na het kiezen van deze optie kunt u gewoon de nieuwe naam intypen (max. 16 letters)
- OPTIE V : 'Write with verify: OFF/ON.' Met deze optie kunt u er voor dat er 'gesaved' wordt met (ON) of zonder (OFF) controle (of het 'saven' juist is gegaan).